




VISUALIZER 3D STUDIO

QUICK START GUIDE



OKM



GERMAN DETECTORS

INSTALLATION / AKTIVIERUNG

INSTALLATION / ACTIVATION

- 1 Installation durch Doppelklick auf *Setup.exe* starten.
Double-click *Setup.exe* to start installation process.
- 2 Folgen Sie den Installationsanweisungen auf dem Bildschirm.
Follow the installation instructions on the screen.
- 3 Fertig installiertes Programm *Visualizer 3D Studio* öffnen.
Open the installed program *Visualizer 3D Studio*.
- 4 Software-Schlüssel eingeben und Online-Aktivierung durchführen (automatische Aktivierung).
Enter Software Key and proceed with Online Activation (automatic activation).
- 5 Wenn keine automatische Aktivierung möglich ist:
Aktivierungscode manuell anfordern (Software-Schlüssel erforderlich)
und Aktivierungscode eingeben.
If Online Activation (automatic) is not possible:
Request Activation Code manually (Software Key required)
and enter Activation Code.



AKTIVIERUNGSCODE HIER:  www.okmdetectors.com/software-activation
GET ACTIVATION CODE:  +49 3447 499 300 0

Mehr Infos zur Software: www.okmdetectors.com/v3ds-documentation
Further information: www.okmdetectors.com/v3ds-documentation

DATENIMPORT | DATA IMPORT



1

Datenimport starten mit Klick auf
Start data import by clicking



2

Detektor auswählen und Auswahl mit „Weiter“ bestätigen.
Select your Detector and confirm with "Next".




3


A Detektor mit Bluetooth: Schnittstelle auswählen
und mit „Weiter“ im Datenimport-Dialog fortfahren.

Detector with Bluetooth: Select Interface and proceed
within data import dialog by clicking "Next".


B Detektor mit USB-Kabel: Seriennummer und Zielordner
auswählen. Datenimport mit „OK“ fertigstellen.

Detector with USB cable: Select Serial Number and
Destination Folder. Finish data import by clicking "OK".







- 4A** Betriebsart auswählen und mit „Weiter“ bestätigen.
Select Operating Mode and confirm with “Next”.



- 5A** Scanmodus auswählen und mit „Weiter“ bestätigen.
Select Scan Mode and confirm with “Next”.




- 6A** Eigenschaften eingeben und mit „Weiter“ bestätigen.
Enter Characteristics and confirm with “Next”.



- 7A** Bodentyp auswählen. Datenimport mit „OK“ fertigstellen.
Select appropriate Soil Type. Finish data import with “OK”.

BENUTZEROBERFLÄCHE USER INTERFACE



Importieren | Import
Öffnen | Open
Speichern | Save
Eigenschaften | Characteristics

PDF-Report | PDF Report

Tablet-Modus | Tablet Mode

Auto-Skalierung | Auto-Scale

Darstellungsbereich | Viewport

Einstellungen | Preferences

Dokumentation | Documentation

Transformationen
Transformations

Standard-Ansichten
Default Views

Zurücksetzen
Reset

Bodentypen
Soil Types
Scan-Informationen
Scan Information
Markierungen
Bookmarks
Modifizierer
Modifiers
Visualisierung
Visualization
Transformationen
Transformations

WEITERE INFOS & SUPPORT

FURTHER INFORMATION & SUPPORT



ONLINE-HILFE | DOCUMENTATION

www.okmdetectors.com/v3ds-documentation



GROUND SCAN GUIDE

www.okmdetectors.com/ground-scan-guide



VIDEOS & TUTORIALS

www.okmdetectors.com/v3ds-tutorials



SUPPORT

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an OKM GmbH.

For further questions please contact your dealer or directly OKM in Germany.

OKM GmbH | Julius-Zinkeisen-Str. 7 | 04600 Altenburg | Germany
+49 3447 499 300 0 | info@okmdetectors.com

WWW.OKMDETECTORS.COM